

【リビジョンアップ】

R20TS0350JJ0100

Rev.1.00

CS+用 RH850 デバイス依存情報 V7.00.01

2018.10.01 号

概要

CS+用 RH850 デバイス依存情報を V7.00.00 から V7.00.01 にリビジョンアップします。

1. アップデート対象バージョン

- CS+用 RH850 デバイス依存情報 (CS+ Device Information for RH850) V3.00.00 以降
- CubeSuite+用 RH850 デバイス依存情報 (CubeSuite+ DevInfo_RH850) V1.00.04 以前

バージョンの確認方法は、以下の URL の "コンポーネント" の手順にしたがい、"CS+ Device Information for RH850" または "CubeSuite+ DevInfo_RH850" のバージョンを確認してください。

https://www.renesas.com/cs+_ver

2. リビジョンアップ内容

主なリビジョンアップ内容を以下に記します。詳細は、以下の URL でご確認ください。

(10月5日から公開予定)

https://www.renesas.com/cs+/jpn/CSPlus_DevInfo_RH850.html

2.1 サポートデバイスの追加

以下のグループにおいて、サポートデバイスを追加しました。

-RH850/D1M グループ (D1M1-V2)

-RH850/E1M-S2 グループ

2.2 デバイス情報の修正

以下のグループにおいて、デバイス情報を修正しました。

-RH850/D1M グループ (D1M1、D1M1H、D1M1A、D1M2、D1M2H)

-RH850/D1L グループ

3. アップデート方法

無償でオンラインアップデートできます。アップデート方法はお持ちの CS+によって異なります。

注意: RH850 ファミリ用 C コンパイラパッケージ V1 (CC-RH) のライセンスでは RH850 ファミリ用 C コンパイラパッケージ V2 (CC-RH) の無償評価版の制限は解除できません。

RH850 ファミリ用 C コンパイラパッケージ V2 (CC-RH) の無償評価版の制限を解除してご使用される場合には、RH850 ファミリ用 C コンパイラパッケージ V2 (CC-RH) の製品版を新たにご購入ください。

3.1 CS+ V3.00.00 以降を使用している場合

以下のいずれかの方法でアップデートしてください。

- (1) スタート・メニューから プログラム → Renesas Electronics CS+ を選択し、アップデートマネージャを起動してアップデートする。(10月5日からサービス開始予定)

注意: ラピッドスタートを有効にして CS+を起動している場合は、CS+を一旦終了した後にアップデートマネージャを起動してください。

ラピッドスタートにより CS+が Windows 上の通知領域 (タスクトレイ) 内に常駐している場合は、エラーが発生し、以下のメッセージが表示されます。

M0120001

"CubeSuiteW+.exe"

が起動中のため、インストールは中断されました。

次回ツール起動時に再開されます。

- (2) 以下の URL から必要なソフトウェアツールをダウンロードしてインストールする。(10月5日から公開予定)

https://www.renesas.com/cs+_download

3.2 CubeSuite+ V2.00.00~V2.02.00 を使用している場合

3.1 項と同じ方法でアップデートしてください。

3.3 CubeSuite+ V1.03.00 以前を使用している場合

以下の URL から無償評価版 CS+ for CC V7.00.00 をダウンロードしてインストールする。その後、3.1 項と同じ方法でアップデートしてください。

(10月5日から公開予定)

https://www.renesas.com/cs+_download

以上

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2018.10.01	-	新規発行

ルネサスエレクトロニクス株式会社
 〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア)

■総合お問い合わせ先
<https://www.renesas.com/contact/>

本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。

ニュース本文中の URL を予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。