

CS+用RH850デバイス依存情報 V3.00.01への リビジョンアップのお知らせ

CS+用RH850デバイス依存情報をV3.00.00からV3.00.01へリビジョンアップします。

1. アップデート対象バージョン

- (1) CubeSuite+用 RH850デバイス依存情報 (CubeSuite+ DevInfo_RH850)
V1.00.04以前
- (2) CS+用 RH850デバイス依存情報 (CS+ Device Information for RH850)
V3.00.00

バージョンの確認方法は、以下のURLの "コンポーネント" の手順にしたがい、
"CubeSuite+ DevInfo_RH850" または "CS+ Device Information for RH850" の
バージョンを確認してください。

https://www.renesas.com/cs+_ver

2. リビジョンアップ内容

- (1) サポートマイコンの追加
 - a. 以下のグループをサポートマイコンに追加します。
 - RH850/F1Mグループ
 - b. 以下のグループにおいてサポートマイコンを追加します。
 - RH850/F1Hグループ
- (2) SFR情報の修正
以下のグループにおいて、SFR情報を修正します。
 - RH850/F1Hグループ
 - RH850/C1Hグループ
 - RH850/C1Mグループ

詳細は、以下のURLで確認ください。(12月5日更新予定)

[http://tool-support.renesas.com/autoupdate/support/jpn/cs_plus/
DeviceInformation_RH850_List.html](http://tool-support.renesas.com/autoupdate/support/jpn/cs_plus/DeviceInformation_RH850_List.html)

3. アップデート方法

無償でオンラインアップデートできます。

製品版CS+ または 無償評価版CS+ のどちらをご使用の場合も、以下のいずれかの方法でアップデートしてください。

3.1 CS+ V3.00.00以降を使用している場合

以下のいずれかの方法でアップデートしてください。

(1) スタートメニューから プログラム -> Renesas Electronics CS+ を選択し、アップデートマネージャを起動してアップデートする。

(12月5日からサービス開始)

注意: ラピッドスタートを有効にしてCS+を起動している場合は、CS+を一旦終了した後にアップデートマネージャを起動してください。

ラピッドスタートによりCS+がWindows上の通知領域 (タスクトレイ) 内に常駐している場合は、エラーが発生し、以下のメッセージが表示されます。

M0120001

"CubeSuite+W.exe"

が起動中のため、インストールは中断されました。

次回ツール起動時に再開されます。

(2) 以下のURLからCS+用RH850デバイス依存情報 V3.00.01をダウンロードしてインストールする。(12月5日から公開予定)

https://www.renesas.com/cs+_download

3.2 CubeSuite+ V2.02.01以前を使用している場合

以下のURLから無償評価版CS+ V3.00.00 をダウンロードし、インストール後に、3.1 (1) または (2) の方法でアップデートしてください。

https://www.renesas.com/cs+_download

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。