

## CS+用RL78デバイス依存情報 V3.00.03へのリビジョンアップのお知らせ

CS+用RL78デバイス依存情報をV3.00.02からV3.00.03にリビジョンアップします。

### 1. アップデート対象バージョン

- (1) CS+用 RL78デバイス依存情報 (CS+ for CC Device Information for RL78) V3.00.02以前
- (2) CS+用 RL78デバイス依存情報 (CS+ for CA,CX Device Information for RL78) V3.00.02以前
- (3) CubeSuite+用 RL78デバイス依存情報 (CubeSuite+ DevInfo\_RL78\_78K) V1.00.18以前

バージョンの確認方法は、以下のURLの "コンポーネント" の手順に従い、"CS+ for CC Device Information for RL78"、"CS+ for CA,CX Device Information for RL78" または "CubeSuite+ DevInfo\_RL78\_78K" のバージョンを確認してください。

[https://www.renesas.com/cs+\\_ver](https://www.renesas.com/cs+_ver)

### 2. リビジョンアップ内容

以下のグループにおいてSFR情報を修正しました。

- RL78ファミリ RL78/I1Dグループ

詳細は、以下のURLで確認ください。(9月7日更新予定)

[http://tool-support.renesas.com/autoupdate/support/jpn/cs\\_plus/DeviceInformation\\_RL78\\_List.html](http://tool-support.renesas.com/autoupdate/support/jpn/cs_plus/DeviceInformation_RL78_List.html)

### 3. アップデート方法

無償でオンラインアップデートできます。

製品版CS+ または 無償評価版CS+ のどちらをご使用の場合も、以下のいずれかの方法でアップデートしてください。

### 3.1 CS+ V3.00.00以降を使用している場合

以下のいずれかの方法でアップデートしてください。

- (1) スタートメニューから プログラム -> Renesas Electronics CS+ を選択し、アップデートマネージャを起動してアップデートする。  
(9月7日からサービス開始予定)

注意: ラピッドスタートを有効にしてCS+を起動している場合は、CS+を一旦終了した後にアップデートマネージャを起動してください。

ラピッドスタートによりCS+がWindows上の通知領域 (タスクトレイ) 内に常駐している場合は、エラーが発生し、以下のメッセージが表示されます。

-----  
M0120001

"CubeSuiteW+.exe"

が起動中のため、インストールは中断されました。  
次回ツール起動時に再開されます。

- (2) 以下のURLからCS+用RL78デバイス依存情報 V3.00.03をダウンロードしてインストールする。(9月7日から公開予定)  
[https://www.renesas.com/cs+\\_download](https://www.renesas.com/cs+_download)

### 3.2 CubeSuite+ V2.02.01以前を使用している場合

ご使用になるコンパイラに合わせて、以下のURLから無償評価版CS+ for CC V3.01.00 または無償評価版CS+ for CA,CX V3.00.01をダウンロードし、インストール後に、3.1 (1) または (2) の方法でアップデートしてください。

[https://www.renesas.com/cs+\\_download](https://www.renesas.com/cs+_download)

---

#### [免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。