

CS+用RL78デバイス依存情報 V3.00.01への リビジョンアップのお知らせ

CS+用RL78デバイス依存情報をV3.00.00からV3.00.01にリビジョンアップします。

1. アップデート対象バージョン

- (1) CubeSuite+用 RL78デバイス依存情報 (CubeSuite+ DevInfo_RL78_78K) V1.00.18以前
- (2) CS+用 RL78デバイス依存情報 (CS+ for CA,CX Device Information for RL78) V3.00.00

バージョンの確認方法は、以下のURLの "コンポーネント" の手順にしたがい、
"CubeSuite+ DevInfo_RL78_78K" または
"CS+ for CA,CX Device Information for RL78" のバージョンを確認してください。

https://www.renesas.com/cs+_ver

2. リビジョンアップ内容

(1) 端子配置情報の修正

以下のマイコンの端子配置情報を修正します。

- RL78ファミリ RL78/F13グループ
- RL78ファミリ RL78/F14グループ

(2) デバッグ情報の修正

以下のマイコンに関連するデバッグ情報を修正します。

- RL78ファミリ RL78/G1Gグループ

詳細は、以下のURLで確認ください。(12月5日更新予定)

http://tool-support.renesas.com/autoupdate/support/jpn/cs_plus/DeviceInformation_RL78_List.html

3. アップデート方法

無償でオンラインアップデートできます。

製品版CS+ または 無償評価版CS+のどちらをご使用の場合も、

以下のいずれかの方法でアップデートしてください。

3.1 CS+ V3.00.00以降を使用している場合

以下のいずれかの方法でアップデートしてください。

(1) スタートメニューから プログラム -> Renesas Electronics CS+ を
選択し、アップデートマネージャを起動してアップデートする。

(12月5日からサービス開始)

注意: ラピッドスタートを有効にしてCS+を起動している場合は、
CS+を一旦終了した後にアップデートマネージャを起動して
ください。

ラピッドスタートによりCS+がWindows上の通知領域 (タスク
トレイ) 内に常駐している場合は、エラーが発生し、以下の
メッセージが表示されます。

M0120001

"CubeSuite+W.exe"

が起動中のため、インストールは中断されました。

次回ツール起動時に再開されます。

(2) 以下のURLからCS+用RL78デバイス依存情報 V3.00.01をダウンロードして
インストールする。(12月5日から公開予定)

https://www.renesas.com/cs+_download

3.2 CubeSuite+ V2.02.01以前を使用している場合

以下のURLから無償評価版CS+ V3.00.00 をダウンロードし、
インストール後に、3.1 (1) または (2) の方法でアップデート
してください。

https://www.renesas.com/cs+_download

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。
ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。